

なんかサーバが重い

ロードアベレージを確認する  
→uptimeコマンド  
→topコマンド

低い  
※1~2未満?

高い

パケットロスなどネットワークが原因  
ではないか疑う  
→netstat -i  
→スイッチのポートのモニタリング

CPU使用率を確認  
→sar -u

%systemも%userも低い

%systemが高い

%userが高い

I/O待ち状態か確認  
→sar -u

I/O待ち状態か確認  
→sar -u

CPUを浪費しているユーザ区間の  
プロセスを探す  
→top  
→ps

%iowaitが高い

%iowaitが高い

スワップが発生していないか確認する  
→sar -W  
→free  
→top

I/O待ち状態のプロセスを探す  
→top  
→ps